
# Update Multilaser Manual do Usuário




## Sumário

Sobre a ferramenta:	3
Conhecendo a aplicação:	3
Instalando Driver/Java:	3
Iniciando a Atualização	4

#### Sobre a ferramenta:

A Multilaser Update - V05.04.2022 é uma ferramenta exclusiva para atualização de tablet Multilaser – M10 4G PRO na versão de hardware ML-SOOC, ela não se aplica para dispositivos Multilaser de outros modelos.

#### Conhecendo a aplicação:




OBS: Os botões NOVO e ENVIAR são habilitados após uma conexão efetiva.

### Instalando Driver/Java:


- 1. Descompacte o arquivo update.rar no disco C:/
- 2. Acesse o diretório update e instale o driver do processador, utilize a versão mais recente.



3. Dentro do diretório update também está o JDK(Java), é necessário instalar caso não possua no seu PC.



4. Execute a ferramenta Update Multilaser



OBS: Esse é um atalho que pode recortar e colar onde preferir como a área de trabalho por exemplo, a aplicação original está dento do diretório dist.

### Iniciando a Atualização

1. Execute o arquivo UpdateMultilaser.jar e com o dispositivo desligado conecte o cabo USB, pressione e segure o botão (VOL –) e de um click simples no botão (reset), ao clicar em porta COM será possível notar a porta COM disponível.



OBS: Antes de conectar o dispositivo verifique se já existe alguma porta COM habilitada.

2. Selecione a PORTA COM do tablet e click o botão CONECTAR




3. Os dispositivos Multilaser M10 4G PRO – ML-SOOC devem reconhecer porta com as iniciais SPRD (padrão Unisoc), caso a COM não apresente esse padrão provavelmente seja outro dispositivo conectado no PC.




ERRO: Se clicar conectar sem escolher a porta COM, ou se perder conexão apresentará a mensagem de erro a baixo.



4. Selecione a opção COM PORT em COMANDO e por fim click em ENVIAR



5. Se não selecionar a opção comando corretamente, apresentará a seguinte mensagem de erro



6. Nessa etapa se atente a informação ao usuário, note que a aplicação mudou a mensagem



OBS: O terminal será aberto automaticamente, siga a instrução da ferramenta, mantendo o botão (VOL -) pressionado e com um click simples no botão (RESET)

7. Após carregar o arquivo pac a atualização iniciará, libere o botão (VOL -) e aguarde a atualização finalizar

8. Para realizar uma nova atualização é apenas necessário clicar no botão NOVO.

